

Softlock übertragen mit dem RUS-Tool

Laden Sie sich im ersten Schritt das benötigte RUS-Tool herunter:

http://download.dlubal.com/?file=RUS.exe

Zielcomputer = NEUER COMPUTER

Quellcomputer = ALTER COMPUTER (mit aktivem Softlock)

1. Starten Sie das RUS-Tool auf Ihrem Zielcomputer. Wählen Sie im RUS-Dialog das Register Transfer License.

🦻 RUS				_		\times				
Collect Status Information	Apply License File	Transfer Lie	tense		un ha th	- 1				
computers. On each computer	; select the Transfer	License tab a	ind perform th	e appro	opriate ste	ер.				
	the recipient computer									
Chiece Information about 1	the recipient computer	C de la								
Step 1: On the computer to which you want to transfer the license (the 'recipient computer'), collect and save information about the computer.										
Save recipient information	n to C:/Temp/recipier	nt.id				71				
						411				
			Collect and	Save In	formation	Ш				
						-				
Generate the license trans	fer file					_				
Step 2: On the computer	that currently contains	the license (th	e "source.com	nuter"	. select					
the license to transfer, rea	ad the recipient inform	ation file and g	enerate a lice	nse tra	nsfer file.					
Key Type	Key ID	Products				7				
						- 1				
Read the recipient inform:	ation file from					1				
Read the reapent morning										
Generate the license trans	sfer file to									
			Generate Lice	ense Tra	ansfer File	1				

2. Definieren Sie den Pfadnamen der Ausgabedatei *.id mit der Empfängerinformation. Klicken Sie auf die Schaltfläche *Collect and Save Information*.



3. Starten Sie das RUS-Tool auf dem Quellcomputer. Klicken Sie auf das Register Transfer License.

🥐 RUS				- 🗆 X						
Collect Status Information Apply License File Transfer License Transfer License To transfer (rehost) a license from one computer to another, you run the RUS program on both computers. On each computer, select the Transfer License tab and perform the appropriate step.										
Collect information about the re Step 1: On the computer to wh collect and save information ab Save recipient information to Generate the license transfer fi Step 2: On the computer that of the license to transfer read the	ecipient computer - nich you want to tra- nout the computer.	ansfer the lice	nse (the "recip Collect and S e "source com	pient computer"),						
Key Type Key ID Products SL-AdminMode XXXXXXXXXXXX										
Zuvor erstellte Datei vom Zielcomputer Read the recipient information file from C:/Temp/recipient.id										
Generate the license transfer f	ile to c./Temp	/license.h2h	Generate Lice	nse Transfer File						

- 4. Wählen Sie die zu übertragende SL-Lizenz.
- 5. Lesen Sie die Empfängerinformationsdatei (*.id) ein. Geben Sie den Ort der Ausgabe-Lizenztransferdatei (*.h2h) vor. Klicken Sie auf die Schaltfläche *Generate License Transfer File*.
- 6. Starten Sie das Tool RUS.exe auf Ihrem Zielcomputer. Öffnen Sie das Register Apply License File.
- 7. Laden Sie die Lizenztransferdatei (*.h2h) hoch. Klicken Sie auf die Schaltfläche Apply Update.
- 8. Starten Sie nun die Dlubal Software und lesen Sie über Hilfe > Autorisierung die aktuelle author.ini Datei ein (auch im DEMO-Mode möglich). Nach dem Neustart der Software ist diese als Vollversion verfügbar

Ihr Team von DLUBAL SOFTWARE GMBH