

Update des SENTINEL Netzwerkdongles

Diese Anleitung hilft Ihnen, neu erworbene Module oder weitere Lizenzen auf dem SENTINEL Netzwerkdongle zu aktivieren.

Vorbereitung

Für das Update benötigen Sie die Datei **RUS.exe**. Sie können sie unter folgendem Link herunterladen: http://www.dlubal.de/download/RUS.zip

Schritt 1: Senden der c2v-Datei an DLUBAL

Starten Sie die Datei RUS.exe mit Administratorrechten direkt auf dem Server, d. h. nicht über Remote-Desktop.

Klicken Sie im *RUS*-Dialog auf die Schaltfläche [Collect Information] (siehe Bild links). Im folgenden Dialog *Save key status as* geben Sie den Speicherpfad für die zu schreibende **c2v**-Datei an. Sie können einen beliebigen Dateinamen verwenden; zweckmäßig wäre hier z. B. Ihre Kundennummer.

Nach einem Klick auf [Speichern] wird der *Key status* ausgelesen und die c2v-Datei im angegebenen Verzeichnis gesichert. Nach dem erfolgreichen Speichern erscheint eine entsprechende Meldung (Bild rechts).

💞 RUS 😂 🗖 💌	🥐 RUS 🐡 🗖 💌 💌
Collect Status Information Apply License File Transfer License	Collect Status Information Apply License File Transfer License
Dlubal Software GmbH Sentinel Remote Update System	Dlubal Software GmbH Sentinel Remote Update System 09:43:25: Key status retrieved from Sentinel protection key successfully.
Collect information from this computer to enable: Update of existing protection key	Collect information from this computer to enable: Update of existing protection key
Installation of new protection key Collect Information	Installation of new protection key Collect Information

Senden Sie diese **c2v**-Datei an info@dlubal.com.

Schritt 2: Einlesen der v2c-Updatedateien

Sie erhalten von uns per E-Mail zwei v2c-Dateien. Speichern Sie diese auf einem Datenträger.

Starten Sie wieder die Datei **RUS.exe** auf dem Server. Wechseln Sie im *RUS*-Dialog in das Register *Apply License File*. Stellen Sie dort den Pfad ein, in dem sich die beiden v2c-Dateien befinden (siehe folgendes Bild).



🦸 RUS 😄 🗖 💌
Collect Status Information Apply License File Transfer License
Update File

- 1. Wählen Sie über die Schaltfläche [...] die Datei **FormatKey_*.v2c** aus und [Öffnen] diese. Die Update-Informationen lassen sich dann mit [Apply Update] einlesen.
- ⇒ Während des Updates sollten keine Lizenzen in Verwendung sein!
- 2. Wiederholen Sie den Vorgang für die Datei update_*.v2c.

Der Updateprozess auf dem Server ist damit abgeschlossen.

Alternativ zum Ausführen der Datei *RUS.exe* können die Updatedateien im *Admin Control Center* eingelesen werden: http://localhost:1947/_int_/checkin.html

Schritt 3: Aktualisieren der AUTHOR.INI

Damit die neuen Programme auf den Client-Rechnern zur Verfügung stehen, muss dort die Autorisierungsdatei aktualisiert werden. Sie können die neue AUTHOR.INI über das RSTAB/RFEM-Menü Hilfe > Autorisierung einlesen.

Sollten Probleme bei der Aktualisierung des SENTINEL Netzwerkdongles auftreten, kontaktieren Sie bitte unsere Hotline.

Ihr Team von DLUBAL SOFTWARE GMBH