

## TRANSFERT DE SOFTLOCK DE SERVEUR À SERVEUR AVEC L'OUTIL RUS

Installez le pilote du dongle sur le nouveau serveur, disponible à l'adresse suivante :

[http://download.dlupal.com/?file=Sentinel\\_LDK\\_GUI\\_setup.zip](http://download.dlupal.com/?file=Sentinel_LDK_GUI_setup.zip)

Veuillez télécharger le fichier [haspplib\\_48521.dll](#) et le copier sur le nouveau serveur (destinataire) dans le dossier :

C:\Program Files (x86)\Common Files\Aladdin Shared\HASP


Veuillez télécharger l'outil RUS (système de mise à jour à distance) :

<http://download.dlupal.com/?file=RUS.exe>

PC cible = NOUVEAU PC


PC source = ANCIEN PC (avec softlock actif)

1. Exécutez l'outil RUS.exe sur le **PC cible**. Sélectionnez l'onglet *Transférer la licence* dans la boîte de dialogue RUS.



2. Indiquez le chemin du fichier de sortie \*.id avec les informations du PC cible et cliquez sur le bouton *Collecter et enregistrer les informations*.

3. Exécutez l'outil RUS.exe sur le **PC source** et sélectionnez l'onglet *Transférer la licence*.



**Système de mise à jour à distance (RUS)**

Collecter le statut   Appliquer le fichier de licence   **Transférer la licence**

Pour transférer (re-héberger) une licence depuis un ordinateur vers un autre, lancer le programme RUS sur chaque ordinateur. Sur chaque ordinateur, sélectionner l'onglet **Transférer la licence** puis effectuer l'étape adéquate.

**Collecter les informations de l'ordinateur cible**

Étape 1 : sur l'ordinateur cible (celui vers lequel vous voulez transférer la licence), collecter et enregistrer des informations concernant cet ordinateur.

Enregistrer les informations de l'ordinateur cible vers  ...

Collecter et enregistrer les informations

**Générer le fichier de transfert de licence**

Étape 2 : sur l'ordinateur source (qui détient actuellement la licence), sélectionner la licence à transférer, lire le fichier d'information concernant l'ordinateur cible, et générer le fichier de transfert de licence.

Type de clé	Identifiant de clé	Produits
Le softlock actif s'affiche ici		

Fichier créé sur le PC cible

Lire le fichier d'information de l'ordinateur  ...

Générer le fichier de transfert de licence  ...

Générer le fichier de transfert de licence

4. Sélectionnez la licence SL que vous souhaitez transférer.

5. Lisez le fichier d'informations du PC cible (\*.id). Indiquez l'emplacement du fichier de sortie pour le transfert de licence (\*.h2h).

Cliquez sur le bouton *Générer le fichier de transfert de licence*.

6. Exécutez l'outil RUS.exe sur le PC cible et ouvrez l'onglet *Appliquer le fichier de licence*.

7. Téléchargez le fichier de transfert de licence (\*.h2h) et cliquez sur le bouton *Appliquer la mise à jour*.

8. Exécutez le logiciel Dlupal et importez votre fichier author.ini (également possible en mode DEMO) via Aide > Autorisation. Après avoir redémarré le logiciel, vous pouvez l'utiliser en version complète.

Votre équipe DLUBAL SOFTWARE